



steadyPRINT Pre-Installation Checklist



Systemvoraussetzungen

Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Systemvoraussetzungen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um steadyPRINT auf Client- und Serverseite auszuführen:

- Druckserver
 - Wenn Sie steadyPRINT auf dem Druckserver installieren möchten: ab Microsoft Windows Server 2008 R2
 - Wenn Sie mit steadyPRINT auf einen Druckserver zugreifen möchten (z.B. um Drucker auszulesen): ab Microsoft Windows Server 2008 R2
 - Wenn Sie treiberlos drucken möchten (mit steadyPRINT VPD): ab Microsoft Windows Server 2012
- Active Directory ab Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft SQL-Datenbank ab Version 2008 (Express-Version möglich)
- Client-Betriebssystem ab Microsoft Windows 7 (32- und 64-bit)
- Terminalserver-Betriebssystem ab Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft .NET Framework 4.8



Voraussetzungen für die Installation

- Download der aktuellen Version über die Homepage: <http://www.steadyprint.com/download-de>
- SQL-Server (ab 2008):
 - Wenn SQL-Server vorhanden ist
 - TCP/IP muss aktiviert sein
 - SQL- und Windows-Authentifizierung muss aktiv sein
 - SQL-Management-Studio sollte installiert sein
 - Wenn SQL-Server installiert werden muss
 - SQL-Server ab 2008 bis aktuellste Version
 - SQL-Standardinstallation mit SQL- und Windows-Authentifizierung
 - SQL-Management-Studio installieren
 - TCP/IP aktivieren
- Für die steadyPRINT-Komponenten wird .Net Framework 4.8 benötigt
- Für VPD wird ein Share benötigt, auf dem die „Authenticated Users“ über Schreibrechte verfügen
- Rechner müssen einer Domäne beigetreten sein
- Testdruckserver (ab Windows Server 2008 R2)
- Testclient (ab Windows 7) bzw. Terminalserver (ab Windows Server 2008 R2)

Für die Fernwartung setzen wir TeamViewer ein: <http://www.steadyprint.com/support>



steady**PRINT**



steadyPRINT Support



Deutschland:

+49 271 313 70-30
+49 6761 9321-55



Schweiz:

+41 55 536 10-20



support@steadyprint.com



www.steadyprint.com/support